


## Guida di configurazione Mail Collaboration Services

Data: 06/03/2013


Rev: 00

Questa è la procedura da seguire per configurare il servizio “Mail Collaboration Services” per l'utilizzo di Microsoft Outlook, in caso di connessione attraverso Internet ad un Server Exchange.


1. Aprire “**Pannello di Controllo**”.
2. Selezionare “**Posta Elettronica**”
3. **CASO1:** Se non è presente un “Profilo”, creare un nuovo Profilo premendo il pulsante “Aggiungi”.



4. **CASO 2:** Se un profilo è già presente, selezionare **“Account di Posta”**, e quindi il pulsante **“Nuovo...”**



5. Selezionare **“Configurazione manuale o tipi di server”** [OBBLIGATORIO] e premere il pulsante **“Avanti”**.



6. Selezionare **“Microsoft Exchange Server o servizio compatibile”**, e premere **“Avanti”**

7. Inserire nella casella **“Server”** il nome del server Exchange (**exmcs.realcommdc.local**) e nella casella **“Nome utente”** il proprio indirizzo di posta elettronica, quindi premere il pulsante **“Altre impostazioni...”**

8. Selezionare la scheda **“Connessione”**, abilitare il segno di spunta sull’opzione **“Connetti a Exchange tramite HTTP”**, quindi premere il pulsante **“Impostazioni proxy Exchange...”**



9. Inserire il nome del server Exchange (**mailcs.realcomm.it**) come **“URL per la connessione al server proxy per Exchange”**
10. Spuntare la voce **“Connetti solo a server proxy con il seguente nome entità nel certificato”**
11. Inserire **msstd:mailcs.realcomm.it** come **“nome entità nel certificato”**.
12. Spuntare entrambe le caselle
  - a. Con reti veloci, connetti prima tramite http, quindi tramite TCP/IP
  - b. Con reti lente, connetti prima tramite http, quindi tramite TCP/IP
13. Nelle **“Impostazioni autenticazione proxy”** selezionare l’opzione **“Autenticazione di base”** [OBBLIGATORIO], per abilitare la modalità di richiesta nome utente e password nell’utilizzo di Outlook.

**Impostazioni proxy Microsoft Exchange**

È possibile comunicare con Microsoft Exchange tramite Internet annidando le chiamate di procedura remota (RPC) all'interno dei pacchetti HTTP. Selezionare il protocollo e il metodo di verifica dell'identità che si desidera usare. In caso di dubbi, rivolgersi all'amministratore di Exchange.

**Impostazioni connessione**

Usa questo URL per la connessione al server proxy per Exchange:  
https://

☒ Connetti utilizzando solo SSL

☒ Connetti solo a server proxy con il seguente nome entità nel certificato:

☒ Con reti veloci, connetti prima tramite HTTP, quindi tramite TCP/IP

☒ Con reti lente, connetti prima tramite HTTP, quindi tramite TCP/IP

**Impostazioni autenticazione proxy**

Usa questa autenticazione per la connessione al server proxy per Exchange:

14. Premere il pulsante OK. Ricomparirà la seguente schermata.

**Aggiungi account**

**Impostazioni del server**  
Immettere le impostazioni di Microsoft Exchange Server per l'account.

Impostazioni del server

Server:


Nome utente:

Impostazioni offline


☒ Usa modalità cache

Posta da mantenere offline:  12 mesi

15. Premere il pulsante **“Controlla Nome”** e inserire le credenziali di accesso, premere il pulsante OK e attendere.



16. Al termine dell'operazione nella casella "Server" comparirà una voce sottolineata.



17. Premere quindi il pulsante **“Avanti”**, quindi il pulsante **“Fine”**.



18. All'apertura di Outlook, l'account di posta risulterà già configurato, e sarà necessario solamente inserire la **password**.